

Mode sélection des widgets - Édition visuelle - Météo

Sommaire

[Concept](#)
[Un widget sélectionné](#)
[Sélection / Désélection par clic sur les widgets](#)
[Sélection / Désélection par zone](#)


Concept

Le mode de sélection des widgets permet de choisir un ou plusieurs widgets.

- Il existe actuellement deux manières de sélectionner et désélectionner des widgets :
 - Par clic,
 - Par zone.
- Pour passer en mode "sélection" :
 - Cliquer sur le bouton (*cadre rouge*).
 - Utiliser le raccourci clavier en appuyant sur la touche 'V'.

Quand une sélection est faite, plusieurs actions sont possibles :


- Déplacer les widgets (voir la page [Mode déplacement des widgets \(drag & drop\)- Édition visuelle - Météo](#)).
- Supprimer les widgets (voir la page [Suppression des widgets - Édition visuelle - Météo](#)).
- Redimensionner un widget (voir la page [Redimensionnement des widgets - Édition visuelle - Météo](#)).



Un widget sélectionné

Si un widget est sélectionné :


- Il sera mis en avant par un cadre bleu sur son contour.
- 4 icônes de redimensionnement apparaitront aux différents coins du widget.



Sélection / Désélection par clic sur les widgets

Voici les actions possibles sur la sélection avec un clic :

- Sélection d'un widget :**
 - Un clic unique sur un widget non sélectionné permet de le sélectionner.
- Sélection de plusieurs widgets :**
 - En maintenant la touche Ctrl enfoncée et en cliquant sur un widget, cela ajoutera ce widget à la sélection actuelle.
- Désélection d'un widget :**
 - Un clic sur un widget sélectionné permet de le désélectionner.
- Désélection globale :**
 - Un clic sur un espace vide de la grille désélectionne tous les widgets sélectionnés.
 - Appuyer sur la touche ECHAP désélectionne tous les widgets.



Sélection / Désélection par zone


Deux méthodes sont disponibles pour sélectionner plusieurs widgets (*créer une zone de sélection*) :

1. Cliquer et faire glisser :

- Comment faire :
 - Cliquer et maintenir le clic sur **un espace vide de la grille**, puis déplacer la souris pour dessiner le rectangle bleu de sélection.
- Comportement :
 - Tous les widgets précédemment sélectionnés seront désélectionnés.
 - Après avoir relâché le clic, tous les widgets inclus dans la zone de sélection seront sélectionnés.

2. Maintenir la touche Ctrl, cliquer et faire glisser :

- Comment faire :
 - Appuyer sur la touche Ctrl et dessiner une zone de sélection en cliquant et en faisant glisser la souris.
- Comportement :
 - Aucun widget sélectionné auparavant ne sera désélectionné.
 - Après avoir relâché le clic, tous les widgets inclus dans la zone verront leur état de sélection inversé :
 - Les widgets non sélectionnés seront sélectionnés.
 - Les widgets sélectionnés seront désélectionnés.



Tous les widgets qui se trouvent à l'intérieur de cette zone encadrée seront pris en compte (*même les widgets partiellement survolés par la zone de sélection*).