

Modèle proxmox-ve-by-API__base__shinken

Sommaire

- Contexte
- Les données
 - Les données communes pour tous les checks
 - Les données spécifiques
 - Les données DFE (Duplicate Foreach)

Contexte

Le modèle **proxmox-ve-by-API__base__shinken** est utilisé pour la structure du pack proxmox-ve-by-API. Il n'ajoute pas de check sur les hôtes :


- Il n'est utile que pour définir un modèle commun qui contient les données nécessaires pour l'utilisation des modèles du pack.
 - C'est pour cela que ce modèle n'est visible que pour les admins Shinken.



Vous ne devez pas modifier ce modèle interne, cela risque d'écraser vos modifications lors des mises à jour du pack.

Les données

Les données communes pour tous les checks

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation du pack	Description
PROXMOX - VE - BY - API__NODE - NAME	l'Hôte (Onglet Données)	--	\$HOSTNAME\$	\$HOSTNAME\$	Le nom du nœud Proxmox supervisé. Il faut utiliser le nom du nœud correspondant à l'adresse IP de l'hôte : - exemple-shinken-proxmox-cluster01 : 172.17.0.14 - exemple-shinken-proxmox-cluster01 : 172.17.0.15  Si l'adresse IP de l'hôte Shinken est 172.17.0.14, alors PROXMOX-VE-BY-API__NODE-NAME doit être exemple-shinken-proxmox-cluster01.
PROXMOX - VE - BY - API__PORT	l'Hôte (Onglet Données)	--	8006	8006	Le port utilisé pour accéder à l'API. Par défaut, il s'agit du même port que celui de l'interface de configuration et de gestion Proxmox.

PROXMOX - VE - BY - API__SSL__ USE - SSL	l'Hôte (Onglet Données)	--	True	True	Le mode de gestion SSL : • True : vérification activée avec les autorités de certification connues du système • False : vérification des certificats désactivée • /chemin/vers/cert : vérification du certificat pour une autorité de certification spécifique
PROXMOX - VE - BY - API__TOKEN	l'Hôte (Onglet Données)	--	shinken:secret	shinken:secret	Combinaison du nom de la clé API et de la clé API. • TOKEN-API-NAME:API-KEY ◦ Exemple : SUP-SHINKEN:d2abf83e-da98-4583-bf4b-f3e7e292dadd
PROXMOX - VE - BY - API__USER	l'Hôte (Onglet Données)	--	shinken@pve	shinken@pve	Nom de l'utilisateur Proxmox à utiliser pour la connexion.

Les données spécifiques

Pas de données spécifiques pour ce modèle

Les données DFE (Duplicate Foreach)

Pas de données DFE pour ce modèle