

Partager une vue / Dupliquer une vue pour la mettre à disposition

Sommaire

- [Partager une vue en lecture seule](#)
 - [Comment partager une vue en référence ?](#)
 - [Propriété d'une vue partagée](#)
- [Dupliquer une vue](#)
 - [Comment mettre à disposition une vue ?](#)
 - [Propriétés d'une vue dupliquée](#)

Contexte

Le check **Receiver - \$KEY\$ - Alive** vérifie que le démon Receiver peut être correctement contacté sur le réseau.

Il donne également la version du démon (*Résultat court*) et ainsi que les modules opérationnels (*Résultat long*).

? Unknown Attachment

Paramétrage

Le check utilise la ligne de commande suivante :

```
$PLUGINS_DIR/check_shinken -H "$HOSTADDRESS$" -p "$ARG2$" --shinkenversion "$SHINKENVERSION$" -t arbiter -m $ARG1$ --timeout "$_HOSTCHECK_SHINKEN_TIMEOUT$" -w "$_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_WARNING$" -c "$_HOSTTHRESHOLD_CPU_STOLEN_CRITICAL$"
```

Données utilisées provenant du modèle

Données communes pour les checks du modèle

Provenant du modèle shinken

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Modèle shinken'.

Provenant du modèle shinken-daemon

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Modèle shinken-daemon'.

Provenant du modèle shinken-receiver

Données spécifiques pour ce check

Pas de données spécifiques pour ce check.

Les données DFE (Duplicate Foreach)

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Modèle shinken-receiver'.

Données utilisées provenant du check

Pas de données provenant du check pour ce check.

Données globales

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Documentation sur les packs de supervision'.

Propriétés de l'hôte

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Mise en place du Pack windows'.

Résultat

Exemple

? Unknown Attachment

Interprétation

Statut

Il peut prendre quatre valeurs **OK** / **CRITIQUE** / **ATTENTION** / **INCONNU**.

- Le statut va dépendre du retour de sonde et de la configuration spécifique du check pour les données suivantes :
 - `THRESHOLD_CPU_STOLEN_CRITICAL`,
 - `THRESHOLD_CPU_STOLEN_WARNING`,
 - `CHECK_SHINKEN_TIMEOUT`

Les vérifications communes

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Liste des événements sur les démons modifiant le résultat des checks'.

Les vérifications spécifiques

Situation	Statut
En fonction du pourcentage de CPU volé : <ul style="list-style-type: none">Si c'est supérieur à <code>THRESHOLD_CPU_STOLEN_CRITICAL</code> (<i>par défaut : 10%</i>)	CRITIQUE
En fonction du pourcentage de CPU volé : <ul style="list-style-type: none">Si c'est supérieur à <code>THRESHOLD_CPU_STOLEN_WARNING</code> (<i>par défaut : 5%</i>)	ATTENTION
Si la sonde n'a pas eu de réponse avant le temps maximum <ul style="list-style-type: none">Si supérieur à <code>CHECK_SHINKEN_TIMEOUT</code> (<i>par défaut : 3 sec</i>)	INCONNU

Résultat

Renvoi au format texte :

- Si le démon fonctionne correctement, la version installée et le temps qu'a pris le check pour établir la communication avec le démon .

Résultat Long

Précise le fonctionnement des modules du Receiver, leur statut, le nombre de redémarrages lors des 2 dernières heures, la date de dernier redémarrage et les sous-modules

Description des erreurs

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Les vérifications communes à tous les démons'.

Error rendering macro 'excerpt-include'

No link could be created for 'Les vérifications de vol de CPU'.

Métriques

Nom	Unité	Description
<code>connexion_time</code>	seconde	Temps pris par la sonde pour se connecter au Receiver en seconde.
<code>cpu_stolen_vmware_percent_ready</code>	%	Seulement si le démon est situé sur une VM VMWare. Valeur de l'indicateur VMWare %ready (<i>temps de blocage de la VM avant d'avoir accès à ses VCpu, donc temps perdu du point de vue de la VM</i>).