

Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo

Sommaire

- [Concept](#)
- [Édition d'un widget séparateur](#)
 - [Nom du widget](#)
 - [Zones](#)
 - [Zone de gauche et zone de droite](#)
 - [Pourcentage de largeur](#)
 - [Zone du label](#)
 - [Couleur du texte](#)
 - [Alignement du texte](#)
 - [Zoom du texte](#)

Concept

Cette section détaille les différents paramètres qu'il est possible de configurer pour le widget séparateur.

Pour configurer les valeurs par défaut des widgets séparateur, voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#).

Édition d'un widget séparateur

×
Widget séparateur
?

Nom*

DATACENTER FRANCE

Affichage des zones

A gauche

☐ Affiché
 ☐ Caché
 ☒ Par défaut [Affiché]

A droite

☐ Affiché
 ☐ Caché
 ☒ Par défaut [Affiché]

Zone de gauche

Pourcentage de la largeur (% entre 0 et 100)

☐ Saisir un pourcentage
 ☒ Par défaut [10]

Zone de droite

Pourcentage de la largeur (% entre 0 et 100)

☐ Saisir un pourcentage
 ☒ Par défaut [10]

Zone du label

Alignement du texte

☐ Gauche
 ☐ Milieu
 ☐ Droite
 ☒ Par défaut [Milieu]

Couleur du texte (format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc.)

☐ #030303
 ☒ Par défaut [blue]

Zoom du texte (en pourcentage)

☐ Saisir un pourcentage
 ☒ Par défaut [100]

Nom du widget

Correspond au texte affiché sur le séparateur.

- **Contraintes :**
 - Ce champ ne peut pas être vide.
 - La taille maximale est de 300 caractères.

Remarque :

- Clé dans le JSON = **label**.

Widget séparateur

Nom *

DATACENTER FRANCE

Zones

Le widget séparateur comprend deux zones qui sont affichables ou non :

- Zone de gauche (`left_area`).
- Zone de droite (`right_area`).
- **Valeurs possibles :**
 - Affiché ;
 - Caché ;
 - Par défaut (*alignement soit affiché, soit caché, en fonction de la configuration*).
- Si "Affiché" est coché, la zone sera affichée dans la prévisualisation et pourra être configurée.

Remarque :

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans l'onglet **DÉFAUT** (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#)).

Zone de gauche et zone de droite

Les zones de gauche et de droite contiennent les mêmes paramètres de configuration.

Zone de gauche

Pourcentage de la largeur (% entre 0 et 100)

☐ Saisir un pourcentage
☒ Par défaut [10]

Zone de droite

Pourcentage de la largeur (% entre 0 et 100)

☐ Saisir un pourcentage
☒ Par défaut [10]

Pourcentage de largeur

Correspond à la taille en pourcentage que la zone va prendre par rapport au total de la taille du widget auquel on a retiré la taille du texte.

- **Contraintes :** doit être un pourcentage (*nombre entier compris entre 0 et 100*).

Remarque :

- Clé dans le JSON = **width_percent**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans l'onglet **DÉFAUT** (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#)).

Pourcentage de la largeur : 0	DATACENTER FRANCE
Pourcentage de la largeur : 20	DATACENTER FRANCE
Pourcentage de la largeur : 100	DATACENTER FRANCE

Zone du label

Zone du label

Alignement du texte

☐ Gauche
☐ Milieu
☐ Droite
☒ *Par défaut [Milieu]*

Couleur du texte *(format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc.)*

☒ #030303
☐ *Par défaut [blue]*

Zoom du texte *(en pourcentage)*

☐ Saisir un pourcentage
☒ *Par défaut [100]*

Couleur du texte

Permet de changer la couleur du texte affiché sur le séparateur.

- **Contraintes :**
 - doit respecter l'un des formats suivants :
 - format RGB (*ex : rgb(255, 255, 255)*),
 - format hexadécimal HTML (*ex : #000000*),
 - nom couleur en anglais (*ex : red*).
 - Les caractères " ; et ' sont interdits.

Remarque :

- Clé dans le JSON = **text_color**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans l'onglet **DÉFAUT** (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#)).

Exemple :

Couleur du texte : red	DATACENTER FRANCE
Couleur du texte : #000000	DATACENTER FRANCE
Couleur du texte : rgb(155, 155, 255)	DATACENTER FRANCE

Alignement du texte

Permet de choisir l'alignement du texte sur le séparateur.

- **Valeurs possibles :**
 - Milieu (*alignement centré*),
 - Gauche (*alignement à gauche*),
 - Droite (*alignement à droite*),
 - Par défaut (*alignement soit à gauche, soit centré, soit à droite, en fonction de la configuration*).

Remarque :

- Clé dans le JSON = **text_align**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans l'onglet **DÉFAUT** (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#)).

Alignement du texte : Gauche	DATACENTER FRANCE
Alignement du texte : Droite	DATACENTER FRANCE

Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du texte affiché sur le séparateur (*en pourcentage*).

- **Contraintes :** doit être un pourcentage (*nombre entier ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%*).
- **Remarque :**
 - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
 - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.

Remarque :

- Clé dans le JSON = **font_zoom_percent**.

- La valeur par défaut est configurable dans l'onglet DÉFAUT (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#)).

Zoom du texte : 50	DATACENTER FRANCE
Zoom du texte : 100	DATACENTER ...