

# Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo

## Sommaire

- [Concept](#)
- [Édition d'un widget séparateur](#)
  - [Nom du widget](#)
  - [Zones](#)
  - [Zone de gauche et zone de droite](#)
    - [Pourcentage de largeur](#)
  - [Zone du label](#)
    - [Couleur du texte](#)
    - [Alignement du texte](#)
    - [Zoom du texte](#)

## Concept

Cette section détaille les différents paramètres qu'il est possible de configurer pour le widget séparateur.

Pour configurer les valeurs par défaut des widgets séparateur, voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#).

## Édition d'un widget séparateur

✕
Widget séparateur
?

Nom\*

DATACENTER FRANCE
✎

**Affichage des zones** ▼

A gauche

Affiché  Caché  *Par défaut [ Affiché ]*

A droite

Affiché  Caché  *Par défaut [ Affiché ]*

**Zone de gauche** ▼

Pourcentage de la largeur *( % entre 0 et 100 )*

*Par défaut [ 10 ]*

**Zone de droite** ▼

Pourcentage de la largeur *( % entre 0 et 100 )*

*Par défaut [ 10 ]*

**Zone du label** ▼

Alignement du texte

Gauche  Milieu  Droite  *Par défaut [ Milieu ]*

Couleur du texte *( format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc. )*

✎  *Par défaut [ blue ]*

Zoom du texte *( en pourcentage )*

*Par défaut [ 100 ]*


## Nom du widget

Correspond au texte affiché sur le séparateur.

- **Contraintes :**
  - Ce champ ne peut pas être vide.
  - La taille maximale est de 300 caractères.

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **label**.



## Zones

Le widget séparateur comprend deux zones qui sont affichables ou non :

- Zone de gauche ( `left_area` ).
- Zone de droite ( `right_area` ).
- **Valeurs possibles :**
  - Affiché ;
  - Caché ;
  - Par défaut ( *alignement soit affiché, soit caché, en fonction de la configuration* ).
- Si "Affiché" est coché, la zone sera affichée dans la prévisualisation et pourra être configurée.

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **displayed**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans l'onglet **DÉFAUT** ( voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#) ).

## Zone de gauche et zone de droite

Les zones de gauche et de droite contiennent les mêmes paramètres de configuration.

**Zone de gauche** ▾

Pourcentage de la largeur ( % entre 0 et 100 )

Saisir un pourcentage  Par défaut [ 10 ]

**Zone de droite** ▾

Pourcentage de la largeur ( % entre 0 et 100 )

Saisir un pourcentage  Par défaut [ 10 ]




## Pourcentage de largeur

Correspond à la taille en pourcentage que la zone va prendre par rapport au total de la taille du widget auquel on a retiré la taille du texte.

- **Contraintes :** doit être un pourcentage ( *nombre entier compris entre 0 et 100* ).

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **width\_percent**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans l'onglet **DÉFAUT** ( voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#) ).

Pourcentage de la largeur : <b>0</b>	
Pourcentage de la largeur : <b>20</b>	
Pourcentage de la largeur : <b>100</b>	

## Zone du label

**Zone du label** ▼

Alignement du texte

Gauche
  Milieu
  Droite
  *Par défaut [ Milieu ]*

Couleur du texte *( format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc. )*

#030303 ✎
 *Par défaut [ blue ]*

Zoom du texte *( en pourcentage )*

Saisir un pourcentage
  *Par défaut [ 100 ]*

## Couleur du texte




Permet de changer la couleur du texte affiché sur le séparateur.

- **Contraintes :**
  - doit respecter l'un des formats suivants :
    - format RGB ( *ex : rgb( 255, 255, 255 )* ),
    - format hexadécimal HTML ( *ex : #000000* ),
    - nom couleur en anglais ( *ex : red* ).
  - Les caractères " ; et ' sont interdits.

### Remarque :

- Clé dans le JSON = **text\_color**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans l'onglet **DÉFAUT** ( voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#) ).

Exemple :

Couleur du texte : <b>red</b>	
Couleur du texte : <b>#000000</b>	
Couleur du texte : <b>rgb(155, 155, 255)</b>	



### Alignement du texte

Permet de choisir l'alignement du texte sur le séparateur.

- **Valeurs possibles :**
  - Milieu ( *alignement centré* ),
  - Gauche ( *alignement à gauche* ),
  - Droite ( *alignement à droite* ),
  - Par défaut ( *alignement soit à gauche, soit centré, soit à droite, en fonction de la configuration* ).

#### Remarque :

- Clé dans le JSON = **text\_align**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans l'onglet **DÉFAUT** ( voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#) ).

Alignement du texte : <b>Gauche</b>	
Alignement du texte : <b>Droite</b>	

### Zoom du texte


Permet de changer la taille de la police du texte affiché sur le séparateur ( *en pourcentage* ).

- **Contraintes :** doit être un pourcentage ( *nombre entier ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%* ).
- **Remarque :**
  - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
  - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.

#### Remarque :

- Clé dans le JSON = **font\_zoom\_percent**.

- La valeur par défaut est configurable dans l'onglet DÉFAUT ( voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#) ).

Zoom du texte : <b>50</b>	
Zoom du texte : <b>100</b>	