

Édition des valeurs par défaut - Widgets et lien externe - Édition visuelle - Météo

Sommaire

- Concept
- Ouvrir la configuration
- Fonctionnement général
 - Regroupement par type d'élément
 - Les différents types de propriété
 - Propriété de type radio
 - Propriété de type radio et sélecteur
 - Propriété combinant type radio et champ texte

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo, pour définir (*changer*) le comportement pour cette météo **uniquement**. Cette page (*et ses enfants*) vont en expliquer le fonctionnement.

Le formulaire de configuration des valeurs par défaut des widgets est similaire à celui de l'édition des widgets en elle-même.

(voir la page [Configurer un widget - Édition visuelle - Météo](#))

Ouvrir la configuration

En mode édition, dans le volet latéral (*à droite*), le clic sur l'onglet "DÉFAUT" affiche le formulaire des valeurs par défaut des widgets.

Ce formulaire est structuré en quatre sections :

- Widget Météo,
- Widget Titre,
- Widget Séparateur.
- Lien externe

The screenshot displays the Shinken web interface. On the left, a dashboard titled "DATACENTER" shows various weather widgets for different data centers, including "DATACENTER FRANCE" and "DATACENTER SUD-OUEST". Each widget displays a weather icon, a temperature, and a status indicator. On the right, a configuration sidebar is visible, featuring a top bar with "Sauvegarder", "Annuler", and "Liens externes" buttons. Below this, a tabbed interface is shown with tabs for "VISUEL", "JSON", "HISTORIQUE", and "DÉFAUT". The "DÉFAUT" tab is active, showing a list of four configuration sections: "Widget Météo", "Widget Titre", "Widget Séparateur", and "Lien externe". Each section has a small upward-pointing arrow on the right side, indicating it can be expanded or edited.


Fonctionnement général

Regroupement par type d'élément

Pour faciliter la configuration de chaque type d'éléments, ils sont regroupés par section :

- Les widgets météo (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Météo - Édition visuelle - Météo](#))
- Les widgets titre (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Titre - Édition visuelle - Météo](#))
- Les widgets séparateurs (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#))
- Les liens externes (voir la page [Éditer les valeurs par défaut - Lien Externe - Édition visuelle - Météo](#))

Note : Ces quatre sections étant similaires, pour éviter les confusions, l'ouverture d'une section fermera les autres sections.



Les différents types de propriété

Différents types de propriété sont proposés :

Propriété de type radio

Permet de choisir une valeur parmi un nombre restreint de valeurs prédéfinies (voir la page [Configurer un widget - Édition visuelle - Météo](#)).

The screenshot shows a configuration box for the property 'Nom'. It contains three radio buttons: 'Nom de l'élément', 'Nom de la visualisation', and 'Par défaut [Nom de la visualisation]'. The 'Par défaut [Nom de la visualisation]' option is selected.

Propriété de type radio et sélecteur

Permet de choisir une valeur dans une liste de valeurs prédéfinies ou de sélectionner la **valeur par défaut** (voir la page [Configurer un widget - Édition visuelle - Météo](#)).

The screenshot shows a configuration box for the property 'Fond'. It contains a radio button for 'Forcé à la configuration de l'interface de Visualisati...' and a dropdown menu for 'Statut uniquement'. The dropdown menu is open, showing options: 'Statut uniquement', 'Pas d'arrière plan', 'Contexte et statut', 'Contexte puis statut', and 'Forcé à la configuration de l'interface de Visualisation'. The 'Forcé à la configuration de l'interface de Visualisation' option is selected.

Propriété combinant type radio et champ texte

Permet de saisir une valeur au clavier ou de sélectionner la **valeur par défaut** (voir la page [Configurer un widget - Édition visuelle - Météo](#)).

The screenshot shows a configuration box for the property 'Hauteur'. It contains two radio buttons: 'Saisir une hauteur' and 'Par défaut [4]'. The 'Par défaut [4]' option is selected.