

Éditer les valeurs par défaut - Widget Titre - Édition visuelle - Météo

Sommaire

- Concept
- Édition du widget
 - Dimensions
 - Largeur
 - Hauteur
 - Zone du label
 - Alignement du texte
 - Couleur du texte
 - Zoom du texte

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration, qui sera utilisé pour toutes les météo.

(voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#))

- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement du **widget titre** pour cette météo **uniquement**.

Les valeurs définies seront disponibles pour l'édition du widget titre (voir la page [Widget Titre - Édition visuelle - Météo](#))

Édition du widget

Le widget titre comporte deux parties :

- Les dimensions
- La zone du label

VISUEL

JSON

HISTORIQUE

DÉFAUT

Widget Méteo

Widget Titre

Dimensions

Largeur (en nombre de cellule)

☐ Saisir une largeur

☐ Toute la largeur ☒ Par défaut [Toute la largeur]

Hauteur (en nombre de cellule)

☐ Saisir une hauteur

☒ Par défaut [3]

Zone du label

Alignement du texte

☐ Gauche ☐ Milieu ☐ Droite ☒ Par défaut [Gauche]

Couleur du texte (format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc.)

☐ Saisir une couleur

☒ Par défaut [#000000]

Zoom du texte (en pourcentage)

☐ Saisir un pourcentage

☒ Par défaut [100]

Widget Séparateur

Dimensions

Dimensions

Largeur

☐ Saisir une largeur ☒ Toute la largeur *✓ Par défaut [Toute la largeur]*

Hauteur

☐ Saisir une hauteur ☒ *✓ Par défaut [3]*

Largeur

Permet de modifier la largeur.

- Valeurs possibles :
 - Un nombre entier positif,

Spécificité

- **Contraintes :**
 - doit être inférieur à la largeur de la grille.
- Toute la largeur,
- **Par défaut.**

- Clé dans le JSON = **width**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Hauteur

Permet de modifier la hauteur.

- **Valeurs possibles :**
 - Un nombre entier positif,
 - **Contraintes :**
 - doit être inférieur à la hauteur de la grille.
 - **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **height**.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Zone du label

Zone du label

Alignement du texte

☐ Gauche
 ☐ Milieu
 ☐ Droite
 ☒ **Par défaut [Gauche]**

Couleur du texte (format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc.)

Saisir une couleur
 ☒ **Par défaut [#000000]**

Zoom du texte (en pourcentage)

Saisir un pourcentage
 ☒ **Par défaut [100]**

Alignement du texte

Permet de choisir l'alignement du texte.

- **Valeurs possibles :**
 - Milieu (*alignement centré*),
 - Gauche (*alignement à gauche*),
 - Droite (*alignement à droite*),
 - **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **text_align**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Couleur du texte

Permet de changer la couleur du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Une couleur,
 - **Contraintes :**
 - doit respecter l'un des formats suivants :
 - format RGB (*ex : `rgb( 255, 255, 255 )`*),
 - format hexadécimal HTML (*ex : `#000000`*),
 - nom de couleur en anglais (*ex : `red`*).
 - Les caractères " , ; et ' sont interdits.
- **Par défaut.**

Zoom du texte

Permet de changer la taille de la police du texte affiché.

Valeurs possibles :

- Un nombre entier positif,
 - **Contraintes :**
 - doit être un pourcentage (*nombre entier ex : 25 pour 25%, 300 pour 300%*).
 - Remarque :
 - une valeur trop petite rendra le texte illisible.
 - une valeur trop grande pourra être tronquée, car elle pourrait dépasser la taille donnée au widget séparateur.
- **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **text_color**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **font_zoom_percent**.
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut des widgets - webui-module-service-weather](#)).