

Configurer un widget - Édition JSON - Météo

Sommaire

Présentation
Description

Ajout d'un nouveau widget
Définition d'un Widget
Paramètres des widgets
Calcul de la valeur d'un paramètre en cascade

Éditer un widget titre

? Unknown Attachment

Prévisualisation

Un widget titre de prévisualisation est présent en bas du formulaire, il contient toutes les zones configurables. La configuration est accessible en cliquant sur leur roue crantée respective.

? Unknown Attachment

Spécificité



Un clic sur une roue crantée affiche la partie du formulaire correspondante à cette zone.

Configuration des différentes zones

Zone du titre

? Unknown Attachment

Le label

Correspond au texte affiché sur le séparateur.

Correspond à la clé **label** de la partie **title_area** dans le JSON

Spécificité



La saisie d'une valeur est obligatoire.



La taille maximale est de 300 caractères.



Il s'agit du titre de la météo qui sera visible par les utilisateurs (*favoris, gestion des vues, et lien externe*)

label à "Widget Titre"

? Unknown Attachment

Texte affiché dans le widget.

La couleur du texte

Permet de changer la couleur du label.

Correspond à la clé **text_color** de la partie **title_area** dans le JSON.

Spécificité



La valeur peut être : le nom en anglais d'une couleur ou une couleur sous format HTML (par exemple #000000, black ou rgb(0, 0, 0) correspondent tous les trois au noir le plus profond).



Valeur par défaut configurable dans la grille ou dans les fichiers de configurations.



Attention au choix de couleurs trop clair qui manqueront de contraste avec le fond blanc du widget et qui empêcheront les utilisateurs de lire le titre.

Couleur du texte en "red"	? Unknown Attachment	Couleur d'affichage du texte.
Couleur du texte en "#000000"	? Unknown Attachment	

L'alignement du texte

Permet de changer la position du label, en permettant de placer le titre à gauche, au centre ou à droite du widget

Correspond à la clé **text_align** de la partie **title_area** dans le JSON.

Spécificité



La valeur est sélectionnée avec un bouton radio parmi les valeurs suivantes : droite, gauche, milieu, défaut.



Valeur par défaut configurable dans la grille ou dans les fichiers de configurations.

Alignement du texte au milieu	? Unknown Attachment	Alignement du texte.
Alignement du texte à gauche	? Unknown Attachment	
Alignement du texte à droite	? Unknown Attachment	

Le pourcentage de zoom de la police

Permet de changer la taille de la police du label, en pourcentage.

Correspond à la clé **font_zoom_percent** de la partie **title_area** dans le JSON.

Spécificité



La valeur doit être un nombre entier positif.



Une valeur de 200 affiche un texte deux fois plus gros.



Une valeur de 50 affiche un texte deux fois plus petit.



Valeur par défaut configurable dans la grille ou dans les fichiers de configurations.



Attention, des valeurs trop petites ou trop grandes seront illisibles pour le lecteur.

Pourcentage de zoom de la police a 100%	? Unknown Attachment	Zoom en pourcentage de la taille de la police.
Pourcentage de zoom de la police a 50%	? Unknown Attachment	