

Éditer les valeurs par défaut - Lien Externe - Édition visuelle - Météo

Sommaire

Concept	
Interface d'édition	
Url	
	Authentification nécessaire
	Protocole utilisé
	Lien url
	Partie externe
Barre d'info	
	Position
	Couleur de fond
	Afficher le logo
	Afficher le chrono
	Afficher le temps
Notifications	
	Son
	Clignotement

Concept

Pour éviter d'avoir à configurer toutes les valeurs, la plupart des champs de la configuration utilisent une configuration par défaut.

- Le premier niveau est défini par l'administrateur Shinken dans des fichiers de configuration et ne portera que sur de l'affichage de la barre d'information (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).
- Le deuxième niveau se situe au niveau de la météo pour définir le comportement des **liens externes** pour cette météo **uniquement**.

Les valeurs définies seront disponibles pour l'édition des liens externe (voir la page [Configurer un lien externe - Édition visuelle - Météo](#)).

Interface d'édition

Lien externe

URL

Authentification nécessaire

☐ Oui ☒ Non ☒ Par défaut [Oui]

Protocole utilisé

☐ Protocole de l'interface de Visualisation ☒ Hhttps ☐ Hhttp

☒ Par défaut [Protocole de l'interface de Visualisation]

Lien url (URL ou IP)

☐ Saisir un lien ☒ Par défaut [192.168.1.115:7767]

Partie externe (lettres et chiffres)

☐ Saisir un lien ☒ Par défaut [external]

Barre d'info

Position

☐ En haut ☐ En bas ☒ Par défaut [En haut]

Couleur du fond (format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc.)

☐ Saisir une couleur ☒ Par défaut [#343434]

Afficher le logo

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

Afficher le chrono

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

Afficher le temps

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Caché]

Notifications

Son

☐ Sonore ☒ Silencieux ☒ Par défaut [Silencieux]

Clignotement

☐ Activé ☒ Désactivé ☒ Par défaut [Désactivé]

Url

URL

Authentification nécessaire

☐  Oui ☐  Non ☒ Par défaut [Oui]

Protocole utilisé

☐ Protocole de l'interface de Visualisation ☐  Https ☐  Http

☒ Par défaut [Protocole de l'interface de Visualisation]

Lien url (URL ou IP)

☐ Saisir un lien ☒ Par défaut [localhost:7767]

Partie externe (lettres et chiffres)

☐ Saisir un lien ☒ Par défaut [external]

Authentification nécessaire

Permet de modifier si le lien nécessite d'être authentifié ou non pour être vue.

- Valeurs possibles :
 - Oui,
 - Non,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **authentication_needed**
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).

Protocole utilisé

Permet de modifier le protocole utilisé.

- Valeurs possibles :
 - Protocole de l'interface de Visualisation (Https ou Http suivant la valeur définit pour l'interface)
 - Https,
 - Http,
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **link_protocol**
- La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).

Lien url

Permet de modifier la base de l'URL.

Comme les vues sont exposées en externe et peuvent être partagées par les utilisateurs, il peut être nécessaire de cacher l'adresse des serveurs qui hébergent Shinken Enterprise.

- Valeurs possibles :

Spécificité

- Un texte
 - **Contraintes :**
 - Les caractères !, #, \$, %, &, ' (,), *, +, ,, /, :, ;, =, ?, @, [,], <, >, , http, https sont interdits.
- Par défaut.

- Clé dans le JSON = **link_base_url**
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).

Partie externe

Permet de modifier la partie externe de l'URL et de définir un nom spécifique (*de client par exemple*).

- **Valeurs possibles :**
 - Un texte
 - **Contraintes :**
 - Les caractères !, #, \$, %, &, ' (,), *, +, ,, /, :, ;, =, ?, @, [,], <, >, , http, https sont interdits.
 - Par défaut.

Spécificité

- Clé dans le JSON = **link_external_part_url**
- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).

Barre d'info

Barre d'info

Position

☐ En haut ☐ En bas ☒ Par défaut [En haut]

Couleur du fond (format compatible avec HTML : nom anglais, RGB, etc.)

☐ Saisir une couleur ☒ Par défaut [#343434]

Afficher le logo

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

Afficher le chrono

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Affiché]

Afficher le temps

☐ Affiché ☐ Caché ☒ Par défaut [Caché]

Position

Permet de choisir position de la barre d'info.

Valeurs possibles :

- En haut,
- En bas,
- **Par défaut.**

Spécificité

- Clé dans le JSON = **position**

Couleur de fond

Permet de changer la couleur du fond de la barre d'info.

Valeurs possibles :

- Une couleur,
 - **Contraintes :**
 - doit respecter l'un des formats suivants :
 - format RGB (*ex : `rgb( 255, 255, 255 )`*),
 - format hexadécimal HTML (*ex : `#000000`*),
 - nom de couleur en anglais (*ex : `red`*).
 - Les caractères " , ; et ' sont interdits.
- Par défaut.

Afficher le logo

Permet de choisir si le logo est affiché ou non.

Valeurs possibles :

- Affiché,
- Caché,
- Par défaut.

Afficher le chrono

Permet de choisir si le chrono est affiché ou non.

Valeurs possibles :

- Affiché,
- Caché,
- Par défaut.

Afficher le temps

Permet de choisir si l'heure de la dernière génération de la météo est affiché ou non.

Valeurs possibles :

- Affiché,
- Caché,
- Par défaut.

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **background_color**

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **logo_displayed**

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **chrono_displayed**

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).

Spécificité

- Clé dans le JSON = **generation_time_displayed**

- La **valeur par défaut** est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page [Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather](#)).

Notifications

Notifications

Son

☐  Sonore
 ☐  Silencieux
 ☒ **Par défaut [Silencieux]**

Clignotement

☐  Activé
 ☐  Désactivé
 ☒ **Par défaut [Désactivé]**

Son

Permet de choisir si les notifications sonores sont activé ou non.

Valeurs possibles :

- Sonore,
- Silencieux,
- **Par défaut.**

Spécificité
• Clé dans le JSON = sound
• La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather).

Clignotement

Permet de choisir si les notifications de clignotement sont activés ou non .

Valeurs possibles :

- Activé,
- Désactivé,
- **Par défaut.**

Spécificité
• Clé dans le JSON = blink
• La valeur par défaut est configurable dans les fichiers de configuration du module de la météo (voir la page Configuration de la disposition par défaut de la barre d'information - webui-module-service-weather).