

Module Simple-log

Sommaire

[Description](#)
[Activation du module](#)
[Configuration](#)
 [Détails des sections composant le fichier de configuration](#)
 [Identification du module](#)
 [Emplacement des fichiers de logs](#)

Description

Le module Simple-log permet d'enregistrer les logs dans un fichier. Il est possible de modifier des paramètres (chemins) via le fichier de configuration ci-dessous.

Activation du module

Le module Simple-log est un module qui peut être activé seulement sur le démon Broker.

- L'activation du module s'effectue en ajoutant le nom de ce module dans le fichier de configuration du démon Broker.
- Pour ce faire, ouvrir le fichier de configuration du Broker à l'emplacement **/etc/shinken/modules/nom_du_broker.cfg**, et ajouter le nom de votre module "Simple-log".

Exemple: par défaut, nous livrons un module dont le nom est "Simple-log":

```
define broker {  
    [...]   
    modules          Module 1, Module 2, Module 3, Simple-log  
    [...]   
}
```

Pour prendre en compte le changement de configuration, redémarrer l'Arbiter:

```
service-shinken-arbiter restart
```

Configuration

Voici le fichier CFG de configuration présent dans : **/etc/shinken/modules/simple-log.cfg**

- Vous trouverez aussi systématiquement un exemple dans **/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/brokers/modules/simple-log/simple-log-example.cfg**

```

=====
# Simple-log
=====
# Daemons that can load this module:
# - broker
# This module save logs into a file
=====

define module {

# Shinken Enterprise. Lines added by import core. Do not remove it, it's used by Shinken Enterprise to
update your objects if you re-import them.
    _SE_UUID          core-module-4cd8dc6c5adc11e586ab080027f08538
    _SE_UUID_HASH     c99ca416913bec3883fa91df6b0c2f67
# End of Shinken Enterprise part

    #==== Module identity =====
    # Module name. Must be unique
    module_name        Simple-log

    # Module type (to load module code). Do not edit.
    module_type        simple-log

    #==== File path =====
    # path: where to save the log
    nagios_export_path  /var/log/shinken/nagios_export.log

    # archive_path: directory where to archive old log files
    archive_path        /var/log/shinken/archives/

}

```

Détails des sections composant le fichier de configuration

Identification du module

Il est possible de définir plusieurs instances de module de type `simple-log` dans votre architecture Shinken.

- [Chaque instance devra avoir un nom unique.](#)

Nom	Type	Unités	Défaut	Commentaire
module_name	Texte	---	Simple-log	Nous vous conseillons de choisir un nom en fonction de l'utilisation du module pour que votre configuration soit simple à maintenir. Doit être unique.
module_type	Texte	---	simple-log	Ne peut être modifié.

Emplacement des fichiers de logs

```
#===== File path =====  
# path: where to save the log  
nagios_export_path      /var/log/shinken/nagios_export.log  
  
# archive_path: directory where to archive old log files  
archive_path            /var/log/shinken/archives/
```

Il est possible de définir l'emplacement du fichier de log en cours d'écriture, mais aussi le dossier dans lequel seront rangés les logs archivés. Pour se faire, il existe deux paramètres :

Nom	Type	Unités	Défaut	Commentaire
nagios_export_path	Texte	---	/var/log/shinken/nagios_export.log	Emplacement du log en cours d'écriture
archive_path	Texte	---	/var/log/shinken/archives/	Dossier contenant les logs archivés