

Collecteur de type (synchronizer-collector-excel) - Import depuis des fichiers Excel (xls ou xlsx)

Configuration par défaut

1. Si un contexte est défini:

la couleur de fond est celui du contexte (violet pour Acknowledge, gris foncé pour un Downtime, ...)

L'icône principale est celle du contexte, une icône complémentaire représentant le statut est présent

2. Si aucun contexte n'est défini:

seul la couleur du statut est affiché. (sur l'ensemble de la tuile)
L'icône centrale représente le status du tableau de bord, pas d'icône complémentaire.

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Configuration contexte et status

1. Si un contexte est défini:

la couleur de fond de la tuile se divise en deux :

- au dessus, la couleur du contexte (violet pour Acknowledge, gris foncé pour un Downtime, ...).
- en dessous, la couleur du statut (rouge pour Critique, vert pour ok,).

L'icône principale est celle du contexte, une icône complémentaire représentant le statut est présent

2. Si aucun contexte n'est défini:

seul la couleur du statut est affiché. (sur l'ensemble de la tuile)
L'icône centrale représente le status du tableau de bord, pas d'icône complémentaire.

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Configuration le statut avant tout

1. Si un contexte est défini:

la couleur de fond est celui du statut (rouge pour Critique, vert pour ok,).

L'icône principale est celle du statut, une icône complémentaire représentant le contexte est présent

2. Si aucun contexte n'est défini:

seul la couleur du statut est affiché. (sur l'ensemble de la tuile)
L'icône centrale représente le status du tableau de bord, pas d'icône complémentaire.

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

Choisir sa configuration

La configuration est accessible via une clé de la webui, `tiles_background`, avec les valeurs possibles `context`, `context_and_status`, et `status`, correspondant à ces options respectives.

Pour accéder à cette configuration, il faut modifier le fichier au chemin suivant de la configuration centrale :

```
/etc/shinken-user/configuration/daemons/brokers/modules/webui/webui_cfg_overload.cfg
```

Un fichier d'exemple permet de connaître les clés et valeurs disponibles au chemin correspondant de shinken-user-example :

```
/etc/shinken-user-example/configuration/daemons/brokers/modules/webui/webui_cfg_overload.cfg
```

[<< Tableaux de bord](#)

[>> Contrôle d'accès](#)