

Zone de filtres avancés - événements

Sommaire

Concept

- Créer un filtre sur une colonne
 - De type texte
 - De type sélection
 - De type durée
- Supprimer le filtre sur une colonne
 - De type texte
 - De type sélection
 - De type durée
- Rajouter une ligne de filtre
- Enlever une ligne de filtre
- Supprimer tous les filtres

Concept

& & & & & & &

Créer un filtre sur une colonne

De type texte


Certaines colonnes comme "Résultat" et "Résultats long" peuvent contenir n'importe quel contenu et seul une zone de texte permet de pouvoir filtrer ce que l'on veut :

1. Saisissez le mot recherché.
2. Appuyez sur entrée.

De type sélection

1. Cliquez sur le champ pour faire apparaître la liste des valeurs possibles.
2. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs.

Ou

Cliquez sur le bouton  pour sélectionner toutes les valeurs.

Exemple :

Liste des valeurs possibles dans la colonne contexte :

Aucun

- Flapping
- Downtime
- Acknowledged


De type durée

Certaines colonnes peuvent contenir des dates comme "Date du changement". Le filtre durée va permettre de pouvoir afficher uniquement les éléments qui possèdent une date soit inférieure, soit supérieure (*selon le type de filtre souhaité*) à la durée du filtre.

Exemple, si le filtre effectué est "**Plus récent que 1 min**" alors seuls les événements qui ont une date inférieure ou égale à une 1 min seront affichés.

Pour réaliser un filtre sur une colonne durée :

1. Il faut sélectionner le type de filtre soit "Plus ancien que" ou "Plus récent que".
Pour les colonnes ayant des dates dans le futur, les types de filtre sont "Dans moins de" ou "Dans plus de".
2. Il faut ensuite saisir la durée souhaitée du filtre dans la zone de texte.
3. Puis, il faut choisir le type de durée voulu (*minutes, heures, jours, semaines ou mois*).
4. Enfin, valide la sélection en cliquant sur la coche de validation ou bien en pressant la touche "entrée".



Supprimer le filtre sur une colonne

De type texte

1. Supprimez l'ancien mot recherché.
2. Appuyez sur entrée.

Ou



Cliquez sur l'icône pour supprimer l'ancien mot recherché et recharger la liste des événements.

De type sélection

1. Cliquez sur le champ pour faire apparaître la liste des valeurs possibles.
2. Cliquez sur le champ à désélectionner.

Ou



Cliquez sur l'icône pour désélectionner tous les champs.

De type durée

1. Supprimez l'ancienne valeur.
2. Appuyez sur entrée.

Ou




Cliquez sur l'icône pour supprimer l'ancienne saisie.

Rajouter une ligne de filtre



Cliquez sur le bouton pour créer une nouvelle ligne de filtre.



Enlever une ligne de filtre



Cliquez sur le bouton pour enlever la ligne de filtre correspondante.

Supprimer tous les filtres



Cliquez sur le bouton pour supprimer tous les filtres.



Attention Aucun message de confirmation ne vous sera demandé.



Pensez à sauvegarder la liste pour garder les réglages.